



4.r. 3 - 4A Modrá brož

Autorka: Darí Fejtková

Materiál:

TOHO 15/0 2 g (T15), TOHO 11/0 4 g (T11),
akrylový kabošon 8 mm 4 ks, TOHO Bugles 64 ks (1 g) (TB),
voskové perle 3 mm 16 ks (VP), plochý knoflík 2,5 cm,
brožový můstek, jehla, NYMO B.

Postup šijeme od líce:

1. Ustříhneme si 1 m nitě. Navlékneme 1 T11, 3 T15, 1 T11, 3 T15, 1 T11, 3 T15, 1 T11, 3 T15. Korálky stáhneme 10 cm od konce nitě a svážeme dvěma uzlíky.


2. Provlékneme 1 T11.

3. Navlékneme 3 T11, provlékneme 1 T11, ze kterého vycházela nit, z druhé strany. Provlékneme 3 T15. Celé opakujeme ještě 3x.

4. Provlékneme 2 T11.

5. Navlékneme 3 T11. Provlékneme 1 T11, ze kterého vycházela nit, z druhé strany. Provlékneme 1 T11. Navlékneme 1 TB, provlékneme 2 T11. Celé opakujeme ještě 3x.

6. Provlékneme 2 T11.




7. Navlékneme 1 TB, provlékneme 3 T11. Celé opakujeme ještě 3x.

8. Provlékneme 1 TB a 2 T11.

9. Vložíme kabošon barvou od sebe. Navlékneme 3 T15. Provlékneme prostřední T11. Celé opakujeme ještě 3x.

10. Provlékneme 2 T11.

11. Navlékneme 2 T15, 1 TB, 1 T15. Provlékneme prostřední T11 v dalším rohu. Celé opakujeme ještě 3x.




12. Provlékneme 2 T15, 1 TB, 1 T15.

13. Navlékneme 1 T15, 1 VP, 1 T15. Provlékneme 1 T15 před TB, provlékneme TB a 1 T15. Celé opakujeme ještě 3x. Na konci provlékneme 1 T15.

14. Navlékneme 7 T15, provlékneme 2 T15, 1 TB, 2 T15. Celé opakujeme ještě 3x.


15. Provlékneme 7 T15.



16. Navlékneme 1 T15, 1 TB, 1 T15. 2 T 15 za TB vynecháme a dalších 7 T15 provlékneme. Celé opakujeme ještě 3x.

17. Podle kroků 1 - 16 ušijeme ještě 3 čtverce.


18. **Sešití čtverců po stranách:** Provlékneme nit do čtvrtého T15 ze sedmi na prvním čtverci. Navlékneme 1 T11, provlékneme nit do čtvrtého T15 ze sedmi na druhém čtverci. Navlékneme 1 T11, 1 T15 a 1 T11. Provlékneme ještě jednou nit do čtvrtého T15 ze sedmi na prvním čtverci.



19. Provlékneme nit do čtvrtého T15 ze sedmi v dalším rohu na prvním čtverci.

20. Navlékneme 1 T11, provlékneme nit do čtvrtého T15 ze sedmi na dalším čtverci. Opakujeme ještě 3x.

Provlékneme nit do čtvrtého T15 ze sedmi v dalším rohu na prvním čtverci. Navlékneme 1 T11, 1 T15 a 1 T11. Provlékneme nit do čtvrtého T15 ze sedmi na třetím čtverci. Stejně sešijeme ostatní rohy.



21. Provlékneme nit do spojovacího T11 mezi čtverci.

Navlékneme 13 T11, provlékneme nit do spojovacího T11 na další straně, opakujeme ještě 3x. Provlékneme 7 T11.

22. Vložíme knoflík, navlékneme 5 T11 a provlékneme sedmé T11 z dalších třinácti. Opakujeme ještě 3x.

23. Brožový můstek můžeme provléknout pod ušitou sítkou a přišít, nebo jen našít shora na korálky.

